

**YER QABIĞININ GƏRGİN VƏZİYYƏTİ, ZƏLZƏLƏLƏRİN
ƏMƏLƏGƏLMƏ SƏBƏBLƏRİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI****A.A.XƏLƏFLİ****Bakı Dövlət Universiteti****ayvazKhalafly@rambler.ru.**

Məqalə Yer qabığının gərgin vəziyyəti haqda ümumi məlumat verir və zəlzələlərin əmələgəlmə səbəblərini, zəlzələlərin mənşəyi haqda qısa, yeni məlumatlar verməklə bərabər zəlzələlərin proqnozlaşdırılması haqda ümumi anlayışı, tektonika plit nəzəriyyəsi əsasında izah etməyə nail olmuşdur.

Yer qabığının gərgin halı təkcə Yerin üst qatlarının müstəvisində bir başa müşahidə olunmaqla səciyyələnir. Bu, həmçinin Yerin daha dərin laylarında müşahidə olunur, eyni zamanda bu gərginlik bir neçə yüz MPa-a bərabər olur.

Bir fakt da çoxdan məlumdur ki, süxurlar böyük gərginliklərdə təcrübədən keçirilmişdir. Tunel çəkənlər keçən yüzillikdən bu hadisə ilə tanışdırlar. Elə həmin dövrdən süxur massivlərinin gərgin vəziyyətinin öyrənilməsinə başlanılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, təkcə şaquli komponent yox, eyni zamanda üfüqi komponent də gərgin vəziyyətdə olur. Süxur massivlərinin gərgin halı haqda olan biliklər yeraltı qurğuların davamlılığını artırmağa imkan verir. Çünki bütün tektonik proseslər Yer qabığında hər an təsir edən gərginlik sahəsi ilə əlaqədardır. Keçmişdə və indi bu sahə haqda olan biliklər geoloji hadisələri başa düşmək üçün çox vacibdir. Bu

bölmədə ən vacib kəmiyyət təzyiqli məfhumudur. $P = \frac{F}{S}$ bu vektorial

kəmiyyətdir, ancaq bəzi hallarda mayeni və süxurlarda hərtərəfli təzyiqli təsvir etdikdə onda skalyar kəmiyyətlə, yəni onun qiyməti ilə səciyyələndirmək kifayətdir.

Yer qabığı gərginliyinin mənbəyi

Yer qabığında gərginliyi üç qrupa ayırmaq olar. 1. Daxili proseslər nəticəsində Yer qabığında və mantiyada əmələ gələn gərginlik; 2. Xarici səbəblərdən əmələ gələn gərginlik. Məs., Yer örtüyünün buzlaşması, süni su hövzələrinin yükü, çayların aşılama fəaliyyəti, neft və qazın yerdən çıxarılması və s. Bu qrup faktorlar qlobal gərginliyin formalaşmasında az rol oynayır; 3. Kosmik mənbələrlə əlaqədar olan gərginlik. Məs.: Yerin rotasion qüvvələri, ya-

xud planetin tez sıçrayışlı sürətlə dəyişməsi, eyni zamanda Ayın qabarma təsirini göstərmək olar. Bu sadalanan mənbələrdən ən vacibi endogen(daxili) prosesdir, bu da müxtəlif səviyyələrdə gərginlik yaradır.

Endogen gərginlik mənbələri, eyni zamanda Yer qabığında və mantiyada gərginliklər yaradır. Ən vacib əhəmiyyəti 2900 km-ə qədər dərinlikdə yerləşən maddələrin temperatur qravitasiya sahəsinin qeyri-sabitliyidir, xüsusilə də astanasferada özüllük üst mantiyada və Yer qabığındakı maddələrdəkindən 2-3 dəfə azdır. Gərginlik Yerin mantiyasında qalxan və batan konvektiv axında əmələ gələ bilər. Bəzi fərziyyələrə görə, bu, ikiyaruslu konvektiv özək əmələ gətirir. Bu prosesləri seymoqrafiya üsulu ilə mantiyanın qeyri-bircinsliyini, yəni onun kiçik sıxlığa malik olan hissələri ağırlıq qüvvəsinin müşahidələri ilə təyin edilir, çünki o yerlərdə mantiya maddələri qalxıb batır, orada kəskin anomaliyalar müşahidə olunur. Belədir kəskin müsbət və mənfi qravitasiya anomal zonaları ancaq okean novlarında və cavan dağ əmələ gələn qırışıqlıq zonalarında müşahidə olunur. Dağlıq ərazilərdə buna bənzər qravitasiya anomaliyası, adətən müsbətdir bu da əlavə kütlənin olduğuna cavab verir. Bu, 50-100 km dərinlikdə Yer qabığında və litosferdə təzyiqin mənbəyi ola bilər. Orta okean dağ silsiləsində dartılma və subduksiya zonasında sıxılma üstünlük təşkil edir. Litosfer plitəsinin möhkəm olması bir ərazidə əmələ gələn gərginliyin digər ərazilərə bir neçə min km məsafəyə verilməsinə imkan yaradır və bu zaman daxili proseslər bir neçə yüz meqapasqal gərginlik yaradır.

Tektonik gərginliyin ölçülməsi

Yer qabığının gərgin halını ölçmək üçün müxtəlif dəqiqlikli bir neçə üsul mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, biz süxurların gərgin halı dedikdə, hərtərəfli litostatik təzyiqdən kənara çıxmanı nəzərdə tuturuq ki, o da təxminən 27H MPa təzyiq deməkdir. H-km-lə dərinlikdir. Bunu təyin etmək üçün geofiziki üsullardan başqa geoloji üsul da mövcuddur. O cümlədən, uzaq məsafədən alınan şəkilləri deşifrə etməklə dağılmış və çatlı zonaları aşkar etməklə müəyyən olunur.

Yer qabığının gərginliyi

Dağ-mədən mühəndislərinin süxurların gərgin halı ilə çoxdan məşğul olmaqlarına baxmayaraq, nəzəriyyəçilər bu məsələlərlə keçən əsrin 50-ci illərindən maraqlanmağa başlamışlar. Ancaq Yer qabığının və litosfer plitələrin gərgin halının öyrənilməsinə keçən əsrin 60-cı illərindən başlanılıb. Bütün fəal qitələrin kənarlarında okean qabığı gömrülərək qitələrin altına girir və bu ərazi üfüqi sıxan gərginliklə səciyyələnir. Burada sıxılma oxu həmişə uzanma istiqamətinə perpendikulyar olur. Maraqlıdır ki, litosfer plitələrin daxili sahələri aktiv ərazilərdən çox uzaqlarda yerləşməsinə baxmayaraq, üfüqi istiqamətə yaxın sıxılır. Bu da litosfer plitələrin bərkliyini göstərir. Cavan Alp qırışığı seysmik və paleomaqnit məlumatlara görə, üfüqə yaxın, sıxılan gərginliklə səciyyələnir və sı-

xılma oxu həmişə uzanma istiqamətinə perpendikulyar olur. Maraqlıdır ki, litosfer plitlərin mərkəzi hissəsi aktiv ərazilərdən çox uzaqlarda yerləşməsinə baxmayaraq, bu ərazilərdə üfüqi istiqamətə yaxın sıxılmağa başlayır, bu da litosfer plitin bərkliyini göstərir. Cavan Alp qurşağının seysmik və paleomaqnit məlumatlara əsaslanaraq, sub üfüqi sıxılma vəziyyətində olduğu müəyyən edilmişdir. Bu qurşağın iki nəhəng Avrasiya və Afrika plitlərinin yaxınlaşaraq toqquşması hesabına əmələ gəldiyi müəyyən edilmişdir. Maraqlı odur ki, təkcə dağ qırışıqlıq zolağı yox, qitə platformaları da sıxılmaya məruz qalır. Şimali Amerika platformasında üst qatlarda və 1-3 km dərinlikdə üfüqə yaxın, sıxan gərginliyin olduğu müəyyən edilmişdir və burada nəzərə çarpacaq dərəcədə artan gərginlik litostatik yüklə əlaqədardır. Səthə yaxın yerlərdə gərginlik litostatik təzyiqdən çoxdur. Dərində bu təzyiq 50 km-də 100 MPa-dan çox olur. Eyni zamanda, üfüqə yaxın sıxılmalar Sakit, Atlantik və Hind okean plitlərində müşahidə olunur. Rift zonalarında okean və qitələrdə zəlzələ ocaqlarının mexanizminin öyrənilməsi ilə bu məsələlərin həlli göstərir ki, burada üfüqə yaxın dartan gərginlik müşahidə olunur. Bu proses bir neçə km enində dar ərazilərdə baş verir. Məsələn, Qırmızı dənizdə və İslanidiyada Yer qabığının hər yerində müşahidə olunan sıxılmaya səbəb nədir? Bunun izahı, ən başlıcası, Yerin radiusunun kiçik zaman ərzində qısalmasıdır, bu da sıxılma effektini təmin edir. Digər bir üsul da var ki, bunun köməyi ilə dartılma gərginliyinin olduğu geoloji qanunauyğunluğudur. Məsələn, filiz yataqlarının yerləşməsi həmişə ərazinin dartılması ilə əlaqədardır. Belə zonaların proqnozlaşdırılması filiz yataqlarının axtarışını proqnozlaşdırmaq deməkdir.

Zəlzələlər və plitlər

Yerdə baş verən zəlzələlər plitlərin sərhədində əmələ gəlir. Əgər biz zəlzələlərin episentri yerləşən dünya xəritəsini tərtib etmiş olsaq, görərik ki, bütün güclü zəlzələlər bu sərhədlərdə yerləşir. Zəlzələlər subduksiya zonalarında və orta dağ silsilələrində və transform qurumlarda baş verir. Orta dağ silsilələrində, əsasən zəif və mülayim dərinliyi 10 km-ə qədər zəlzələlər baş verir. Güclü zəlzələlərin ocaqları transform qırımlarda 20 km dərinliklərdə baş verir. Ən güclü zəlzələlər subduksiya zonalarında baş verir və eyni zamanda, bu zəlzələlər ən dərin zəlzələlərdir. Onlar 700 km qədrinlikdə müşahidə olunur.

Zəlzələrin mənşəyi

Nə üçün zəlzələlər plitlərin sərhədində baş verir? Əgər fərz etsək ki, subduksiya zonasında plitlərin jelobda (novda) batmasını, dağdan sürüşən xizəyin dərin su hövzəsinə batması ilə müqayisə edə bilərik, sürtünməni nəzərə almasaq hər iki halda batma sərbəst olar. Ona görə də plitlərin sərhədində yaşamaq daha təhlükəlidir, nəinki plitlərin mərkəzində. İki plitin sərhədində sürtünmənin qiyməti sox dəyişkəndir. Bəzi yerlərdə sürtünmənin qiyməti az olduğundan plitlərin bir-birinə nisbətən hərəkəti sakit xarakterə malikdir, bəzən isə aseysmik sürüşən olur. Qırımın digər hissələrində

sürtünmə böyük olur və plitlər müəyyən vaxt ərzində bir-birinə yapışır. Plitənin davam edən hərəkəti kələ-kötür sahələrdə elastik deformasiyanın sahəsini dəyişir. Süxurlar elastiki cismlər olduğundan polad yayı xatırladır, sıxılma və dartılma prosesi zamanı elastiki enerji toplanır.

Zəlzələ qabağı toplanan gərginliyin götürülməsi gözlənilən rejimə deformasiya olunmuş yay kimi baxmaq olar. Plitin hər hansı kiçik bir hərəkəti bu gərginliyin götürülməsinə səbəb olan hərəkətdir ki, plitlər qəflətən bir-birinə nisbətən sürüşməyə başlayır. Süxurlarda toplanmış elastiki enerji boşalaraq qırılmanın hər iki tərəfində seysmik dalğa formasında yayılmağa başlayır. Baş verən zəlzələnin gücünü iki faktorla təyin edirlər: qırılma anında vahid sahədə ayrılan elastiki enerji və parçalanma sahəsi. Ən çox dəyişməyə məruz qalan kəmiyyət axırındadır, yəni parçalanma sahəsidir. Zəlzələnin gücü bundan çox asılıdır. Güclü zəlzələ zamanı qırılmalar 100 km-lərlə məsafəyə yayılır, ən kiçik zəlzələ zamanı lentdə kiçik iz buraxmağa malik olduqda qırılmaların ölçüləri 10 km-dən çox olur. Zəlzələnin həqiqi yerini hara hesab etmək olar? Güclü zəlzələ ocaqlarını demək olar ki, qırılma zonasının bütün sahəsini hesab etmək olar. Lakin faktiki parçalanma qırılmanın bir nöqtəsində baş verir bu nöqtəyə zəlzələnin ocağı yaxud da qiposentr adlandırılır. Episentrin vəziyyətini və dərinliyini bilərək zəlzələnin həmin sərhəd boyunca ocağın üç ölçülü paylanması xəritəsini almış olarıq. Subduksiya zonasında alınan nəticələr xüsusi maraq kəsb edir. Bu halda zəlzələnin episentri bir, yaxud iki paralel müstəvidə bir xətt üzrə yerləşir. Bu müstəviyə Beniof-Vadatti müstəvisi deyilir. Bu alimlər aşkar ediblər ki, dərin fokuslu zəlzələlərin qiposentri çox hallarda meyilli müstəvilər üzərində yerləşirlər.

Seysmoloqları həmişə bir sual düşündürür: nə üçün zəlzələlər burada olur, başqa yerdə yox. Onlar plitələrin tektonika nəzəriyyəsi yaranana kimi bilirdilər ki, zəlzələlər dar zonalarda yerləşir. Plitələrin tektonikası nəzəriyyəsinin əsası qoyulduqdan sonra okean dibinin süxurlarının cavan olduğunu, zolaqlı maqnit anomalialarının mövcudluğunu izah etdikdən sonra bu nəzəriyyənin global seysmologiyanı izah etmək üçün irəli sürülməməsinə baxmayaraq, seysmologiyanın çoxlu vacib xarakteristikalarını başa düşməyə imkan verdi. Hadisənin izahı kifayət qədər sadədir və iki əsas vəziyyətdən irəli gəlir. Birinci ondan ibarətdir ki, Yerin təbii radioaktivliyi hesabına onun temperaturu dərinə getdikcə artmağa başlayır. Hər km-də 30° C-yə yaxın olur, 20 km dərinlikdə temperatura 600° C-yə yaxın olur. 30 km dərinlikdə temperatur təxminən 900° C-dir. İkinci əsas ideya ondan ibarətdir ki, bu temperaturda litosfera yumşaq, plastik olur və aramsız plastik axmasına görə deformasiyaya uğrayır. Bu temperatur diapazonunda kiçik temperaturdan fərqli olaraq bu sahələrdə elastik gərginlik toplanmır. Dərinə getdikcə temperatur və təzyiqin artması ilə materialın elastikliyi itir, plastikliyi artmağa başlayır, bununla da transform qırılma zonalarda 20-30 km dərinlikdə zəlzələlər baş verir.

Zəlzələlərin əmələ gəlmə səbəbləri və parametrləri

Zəlzələ hər hansı bir həcmdə süxurların parçalanması zamanı qəflətən ayrılan enerjinin boşalmasıdır, buraya zəlzələlərin mərkəzi (oçaqı) deyilir. Bunun sərhədi kifayət qədər dəqiqliklə təyin oluna bilmir. Bu, həmin yerdə süxurların gərgin deformasiyaya məruz qalmasından və strukturundan asılıdır. Pilləli əmələ gələn deformasiyalar elastik dalğalar yaradır. Deformasiyaya məruz qalan süxurun həcmi seysmik təkanların gücünü və ayrılan enerjinin təyinində vacib rol oynayır.

Yer qabığının və Yer in üst mantiyasının geniş məkanında baş verən parçalanma yerlərində qeyri-elastiki deformasiyalar yarandığından güclü zəlzələlər əmələ gətirir. Oçaqın həcmi kiçik olduqca, seysmik təkanların gücü zəif olur. Hər hansı bir dərin şəraitdə əmələ gələn zəlzələ yerinə hiposentr, yaxud da onun fokusu deyilir. Episentr isə hiposentrin Yer in səthinə proeksiyasıdır. Zəlzələlər zamanı güclü təkanlar və yer in səthində nəzərə çarpacaq dərəcədə dağıntılar əmələ gələn zonalara pleystoseystovoy ərazi deyilir. Zəlzələlərin hiposentrləri dərinədə yerləşməsinə görə üç tipə ayrılır: 1. Kiçik fokuslu (10-70 km); 2. Orta fokuslu (70-300 km), 3. Dərin fokuslu (300-700 km); Zəlzələlər çox halda Yer qabığının 10-30 km dərinliyində yerləşirlər. Bir qayda olaraq əsas yeraltı seysmik təkanlar qabaqcadan lokal təkanlar yaradır. Buna «forşok» deyilir. Baş təkandan sonra əmələ gələn seysmik təkanlara «after» şoklar deyilir. Nəzərə çarpacaq zaman ərzində baş verən «after» şoklar oçaqda gərginliyin boşalmasına səbəb olur, bu da oçaq ətrafında süxur laylarının qırılıb dağılmasının qarşısını alır. Zəlzələ oçaqı seysmik effektin intensivliyi ilə səciyyələnir, bu ya balla, ya da maqnetuda ilə göstərilir. Bu şkalaya əsasən, zəlzələlər aşağıdakı dərəcələrə ayrılır: 1-3 bal zəif; 4-5 bal hissəlunan; 6-7 güclü (palçıq tikililər dağılır); 8 dağıdıcı (məhkəm binalar hissə-hissə dağılır); 9 viranedici (əksər binalar dağılır); 10 məhvedici (körpülər uçur, sürüşmələr, uçqunlar baş verir); 11 katastrofik (bütün tikililər dağılır, yer səthinin forması dəyişir); 12 fəlakətli-öldürücü (geniş ərazilərdə yer in relyefi dəyişir). Dalğanın uzunluğu nə qədər böyük olsa, uyğun olaraq torpağın yerdəyişməsi bir o qədər çox olar.

$$M=A/A_x$$

A-baş vermiş zəlzələnin yaratdığı dalğanın maksimum amplitudasıdır. A_x - başverən dalğaya uyğun bəzi standart zəlzələnin yaratdığı dalğanın amplitudasıdır. Maqnituda 0 - o deməkdir ki, 100 km episentr məsafəsi çərçivəsində zəlzələnin maksimal amplitudu 1 mkm-dir. Maqnitudası 5 olan zəlzələ zamanı bəzi binaların dağılması müşahidə olunur. Məhvedici təkanın maqnitudası 7 olur. Qeyd olunan ən güclü zəlzələnin maqnitudası Rixter şkalasına görə 8,5-8,9 olur. Hazırda zəlzələlərin qiymətləndirilməsində maqnitudan daha çox istifadə olunur, nəinki zəlzələnin balından. Zəlzələnin episentrində ballarla göstərilən intensivlik (I_0) və maqnituda (M) arasında aşağıdakı nisbət mövcuddur:

$$I_0=1,7M-2,2 \quad M=0,6I_0+1,2.$$

Daha mürəkkəb tənlik rəqslərin intensivliyi I_0 maqnitudası M və dərinlik H arasında mövcuddur:

$$I_0=aM-b\log H+s,$$

burada a, b, s – sabit koeffisientlərdir və empirik olaraq zəlzələ baş verən konkret rayonlara aiddir. Eyni intensivliyə malik olan rəqsləri birləşdirən xəttə izoseystami deyilir. Zəlzələnin episentrində yerin səthi əsasən şaquli rəqslərə məruz qalır. Zəlzələ mərkəzindən uzaqlaşdıqca rəqslərin üfüqi komponenti artmağa başlayır. Zəlzələ zamanı ayrılan enerji $E=\pi^2\rho V(a/T)$ ilə ifadə olunur, burada V -seysmik dalğanın yayılma sürəti, ρ -Yerin üst qatının sıxlığı, a -yerdəyişmənin amplitudası, T -rəqslərin periodudur. Enerjinin hesablanması üçün ilkin material seysmoqramlardır. Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun əməkdaşları B.Qutenberq və Ç.Rixter zəlzələnin enerjisi ilə maqnitudası arasında əlaqə olduğunu irəli sürdülər:

$$\log E=9,9+1,9M-0,02M^2.$$

Bu formula göstərir ki, zəlzələnin maqnitudasının artması ilə enerjinin həddən çox artması müşahidə olunur. Zəlzələnin enerjisi 100 kt normal atom bombasının enerjisindən bir neçə milyon dəfə artıqdır. Məs., 1948-ci il Aşqabad zəlzələsində 10^{23} erq enerji ayrılmışdır. 1949-cu ildə Haiti və Tacikistan zəlzələlərində $5 \cdot 10^{24}$ erq., 1960-cı ildə Çili zəlzələsində 10^{25} erq enerji ayrılmışdır. Yer kürəsində orta hesabla bir ildə zəlzələlər zamanı $0,5 \cdot 10^{26}$ erq. enerji ayrılır. Seysmologiyada ən vacib anlayış xüsusi seysmik güc anlayışıdır, yəni vahid zamanda 1s vahid $1m^3$ həcmdə ayrılan enerjidir.

Zəlzələ mərkəzində ani deformasiya zamanı Yer səthində əsas dağıdıcı işi seysmik dalğalar görür. Belə seysmik rəqsləri yaradan elastik dalğalar insanlar tərəfindən hiss olunur və dağıntılığa səbəb olur: həcmi uzununa dalğalar (P-dalğalar) və eninə (S-dalğalar), həmçinin səthi dalğalar. Uzununa dalğalar dartılma və sıxılmalarla növbələşir, bərk maye və qazlardan keçir. Bu dalğalar yayıldığı zaman növbə ilə sıxılmalar və dartılmalar yaradır. Enerjinin bir hissəsi Yerdən çıxaraq atmosferə verilir, bu da səs dalğaları formasında olur və insanlar tərəfindən 15 hs tezliyində olduqda eşidilir. P-dalğalar həcmi dalğalardan ən sürətlə yayılanlardır. P-dalğa-

nın yayılma sürəti, $V_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$ μ yerdəyişmə moduludur, ρ mü-

hitin sıxlığı, λ isə hərtərəfli sıxılma modulu ilə əlaqəli olan sabit kəmiyyətdir:

$$\lambda = K - 2/3\mu.$$

Eninə dalğalar yayıldığı zaman maddənin hissəciklərini dalğanın hərəkət istiqamətinə düzbucaq altında yerini dəyişməyə məcbur edir (sürüşdürür), bu dalğalar maye və qazlarda yayılmırlar,

çünkü maye və qazlarda sürüşmə modulu sıfıra bərabərdir. Eninə dalğaların sürəti uzununa dalğaların sürətindən kiçikdir. Bu seysmik dalğalar torpağın səthini həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətdə həyəcanlandırır və sürüşdürür:

$$V_s = \frac{\sqrt{\mu}}{\rho}.$$

Səthi dalğalar ikinci tip dalğalara aiddir, yayılması Yerın səthinə yaxın zonalarla məhdudlaşır. Səthi dalğaları Lyava və Reley dalğalarına ayırırlar. Lyava dalğaları torpaq hissəciklərini üfüqi müstəvidə o tərəf bu tərəfə hərəkətə gətirərək, Yerın səthinə paralel dalğanın özünün hərəkət istiqamətinə düzbucaq altında yayılır. Reley dalğaları iki mühitin sərhədində əmələ gəlir və mühitin hissəciklərinə təsir edərək şaquli müstəvidə hissəcikləri dalğanın yayılma istiqamətində şaquli və üfüqi hərəkət etməyə məcbur edir. Reley dalğalarının sürəti Lyava dalğalarının sürətindən kiçikdir və hər iki dalğa eninə və uzununa seysmik dalğalara nisbətən yavaş yayılır, bu proses episentrdən uzaqlaşdıqca və dərinə getdikcə tez zəifləyir.

Zəlzələnin qeyd edilməsi

Zəlzələ ocaqlarından seysmik dalğalar hər tərəfə yayılmağa başlayır və Yerın səthinə gəlib çatır. Bu dalğalar xüsusi cihazlarla seysmoqraflarla qeyd olunurlar, bu cihazlar o qədər həssaslığa malikdirlər ki, hətta Yer kürəsinin o biri tərəfində baş verən torpaq rəqslərini qeyd etməyə imkan verir.

İlk seysmoqraf 100 il bundan öncə icad olunmuşdur. Seysmik dalğaların yazısı seysmoqramlar şəklində olur və baş verən zəlzələnin maqnitudasını, eyni zamanda zəlzələnin baş verdiyi yeri təyin etməyə imkan verir. Seysmoqrafın bir hissəsi olan seysmometr seysmoqramları yazır və nazik yaydan asılmış rəqqasdır. Böyük həssaslığa malik olub, torpağın cüzi rəqslərini hiss edərək, qeyd edir. Bu rəqslərin yazısı fırlanan baraban üzərində elektromaqnit sistemləri vasitəsi ilə yazılır. Bu cihazlar gələn mexaniki dalğaları cərəyana çevirir, yaxud da işıq şüaları vasitəsi ilə hərəkət edən foto-kağızın üzərinə yazılır. Seysmoqramlar torpağın hərəkətini birbirinə perpendikulyar olan üfüqi müstəvidə, biri isə şaquli müstəvidə yazılmalıdır. Buna görə də üç seysmometr olmalıdır. Seysmoqramın oxunması ondan ibarətdir ki, gələn dalğaların P,S,L,R və onların gəlmə vaxtının dəqiq təyinindən ibarətdir. Bu dalğalar müxtəlif sürətlə yayılır və seysmoqrafa müxtəlif istiqamətlərdən daxil olur. Müxtəlif dalğaların gəlmə vaxtını təyin edərək və dalğanın yayılma sürətini bilərək zəlzələnin baş verdiyi mərkəzə qədər olan məsafəni, yəni hiposentrin yerləşdiyi yeri təyin edə bilərik. Hazırda bütün dünyada çoxlu sayda, yüzlərlə seysmoqraflar imkan verir ki, zəlzələləri qeyd edək. Hər il bir neçə yüz zəlzələ qeyd olunur ki, bunları da insanlar hiss edir. Digər tərəfdən, 100-ə qədər zəlzələni dağıdıcı qüvvəyə malik olan zəlzələlərə aid etmək olar. Bu

arası kəsilməz seysmik aktivlik Yer qabığının üst hissəsinin müasir tektonik hərəkətlərinin nəticəsidir.

Zəlzələlərin yayılması və onların geoloji vəziyyəti

Yer qabığında zəlzələlərin yerləşməsi müəyyən qanunauyğunluğa malikdir və plitlər tektonikası nəzəriyyəsinə görə çox yaxşı izah olunur. Zəlzələlərin çox hissəsi plitlərin konvergen və divergen sərhədləri ilə əlaqədardır, yəni elə zonalarla ki, orada plitələr ya toqqaşır, yaxud da biri digərindən aralanırlar və yeni okean qabığı əmələ gəlir. Sakit okeanda yüksək seysmikliyə malik olan ərazi subduksiya zonasıdır, yəni okean plitəsi kontinentin altına girir və soyuq ağır plitədə yaranan gərginlik boşalaraq çoxlu sayda zəlzələlər yaradır. Hipomərkəzlər meyilli seysmofokal zona əmələ gətirir, bu batma üst mantiyada 600-700 km dərinliyə qədər gedir. Bu zonaya Benyof zonası deyilir. Orta okean silsiləsində zəlzələ rift zonalarının əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunur, kontinentlərdə isə sıxılma və dartılma zonalarında əmələ gəlir.

Zəlzələlərin mexanizmi

Zəlzələnin mexanizminin mürəkkəb proses olduğunu seysmoloqlar təzəcə dərk etməyə başlamışlar. Güclü zəlzələlərin mərkəzi (ocağı) özlərini müəyyən həcmdə toplanmış süxurlar kəsilişinin geniş müstəvisinə nisbətən yerdəyişməsinə səbəb olur. Ona görə də zəlzələnin mexanizmi zəlzələ ocağının hərəkətinin kinematikası kimi təyin olunur. Hazırda zəlzələ ocaqlarının bir neçə geniş yayılmış modeli mövcuddur. Modellərdən biri 1911-ci ildə Amerika geofiziki tərəfindən hazırlanmışdır. Bu kütlələrin sürüşərək deformasiyası zamanı süxurların möhkəmliyi, hüdudundan kənar çıxma prosesi zamanı elastik qüvvəsi hesabına yaranan gərginliyə əsaslanıb.

İkinci model 1984-cü ildə Şəbalina tərəfindən hazırlanıb. Burada əsas rolunu qısa periodlu rəqslər oynayır. Bu rəqslər böyük təcilə malik olduqları üçün parçalanma zonası boyunca yerdəyişmə baş verdikdə əsas rolunu yerdəyişməyə məruz qalan müstəvilərin kəllə-kötrürlüyü və ya onlar arasındakı ilişmə qüvvəsi oynayır. İlişmə qüvvəsinin çox olması hesabına ocaqda gərginliyin toplanmasına səbəb olur.

Digər bir model Rusiyada Myaçgin tərəfindən inkişaf etdirilir. Bu model küllü miqdarda çatların əmələ gəlməsi modelidir. Bu modelə görə, küllü miqdarda əmələ gələn çatların bir-biri ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində əsas magistral parçalanma yerini əmələ gətirir və bunun yerdəyişməsi nəticəsində bir an içərisində bu ərazidə toplanmış gərginlik boşalaraq elastiki dalğalar əmələ gətirir. Digər modeli XX əsrin 60-cı illərində Amerika geofiziki Breysa və Nura vermişlər. Deformasiya zamanı süxurların həcmi genişlənir. Əmələ gələn mikroskopik çatlara su düşdükdə yenidən bağlanması mümkün olmadığından, gərginlik artır, eyni zamanda çatlarda olan maye çıxma bilmədiyindən məsamələrdəki gərginlikdə artmağa başlayır və süxurda toplanan gərginliyin boşalmasına gətirib çıxarır.

Digər modeli 1990-cı ildə amerikan geofiziki Şolts hazırlamışdır. Bu model mütəhərrik sürüşmə adlanıb. Bunun mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir: biri digərinin əksinə hərəkət edən blokların səthləri hamar olduğu qəbul edilib və blokların təmas yerləri bir-birinə yapışır. Bu yanaşma nəticəsində sərhədə gərginlik toplanmağa başlayır və bunun boşalması zəlzələlər yaradır.

Əgər zəlzələ dənizin və okeanın dibində baş verirsə, episentri üzərində qəflətən şaquli yerdəyişmə nəticəsində dənizin dibinin suyu sualtı dalğaların yayılmasına səbəb olur. Bu dalğaların sürəti saatda 800 km çatır və dalğalar hər tərəfə yayılmağa başlayır. Açıq okeanda bu uzununa dalğalar praktik olaraq hiss olunmur, ancaq bu dalğaların sahilə yaxınlaşması zamanı dalğanın hündürlüyü artaraq 10-15m su divarına çevrilir. Belə hadisələr, əsasən Havay və Yapon adalarında baş verir. 1960-cı ildə Çili yaxınlığında baş verən zəlzələ nəticəsində əmələ gələn dalğalar saatda 700 km sürətlə Havay adalarına 15 saat sonra çatmışdır. 2005-ci ilin yanvar-fevral aylarında Sakit okeanda baş verən okean dibi zəlzələlər zamanı əmələ gələn sunamilərlə 300 minə yaxın insan tələfinə səbəb olmuşdur. Bizim ərazidə belə bir fəlakətin olmasına zəmin yoxdur.

Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması

Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması çox vacib problemlərdəndir və bunun üzərində dünyanın bir çox alimləri işləyirlər. Bu problemin həllinə böyük qüvvə cəlb olunmasına baxmayaraq, bu məsələ hələ həllini tapmamışdır. Zəlzələnin proqnozlaşdırılması onu qabaqcadan demək üçün xəbərçilərin müəyyən edilməsi və hər hansı bir ərazidə zəlzələnin baş verməsini, onun, neçə bal olduğunu və maqnitudasının təyin edilməsini özündə birləşdirir. Zəlzələlərin qabaqcadan xəbər verilməsi uzunmüddətli on illər əvvəl, ortamüddətli bir neçə il əvvəl və qısamüddətli bir neçə həftə əvvəl yaxud bir ay əvvəl olurlar. İlk proqnoz 1975-ci ildə Çində olmuşdur. İnsanları küçələrə çıxarmışlar, mağazalar bağlanmışdır. Saat 19.36 dəq. 7,3 maqnitudalı zəlzələ baş vermişdir. Xayçen şəhəri dağılmaya məruz qalmış, ölənlərin sayı az olmuşdur. Müxtəlif miqyaslı seysmik həyəcanlanma zamanı çox sayda xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır, ən vacib geoloji xüsusiyyət tektonik, seysmik, fiziki və başqalarını göstərmək olar. Tərtib edilərək tədqiq edilmiş xəritələri bütün tikinti müəssisələri nəzərə almalıdırlar. Zəlzələnin nəzərdə tutulan qüvvəsi bir bal artırılırsa, tikintinin maya dəyərinin bir neçə dəfə artmasına səbəb olur, bu da tikintilərin əlavə olaraq möhkəmlənməsi ilə əlaqədardır.

Ərazinin seysmik rayonlaşdırılması kiçikdən böyük miqyas həddində götürülür. Şəhərlər salınanda zavod, fabriklər və digər sənaye obyektləri tikiləndə dəqiq mikroseyzmik rayonlaşma aparıldıqda, ərazinin geoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bundan başqa, ərazinin yeraltı sularla dolmasını, qayalıq süxur çıxıntılarının olmasını nəzərə almaq lazımdır. Ən əlverişsiz şərait su ilə dolmuş olan ərazilərdir.

ӘДӘБИҮАТ

1. Юнга С.Л. Методы и результаты изучения сейсмотектонических деформаций. М.: Наука, 1990. 191 с.
2. Мячкин В.И. Процессы подготовки землетрясения. М.: Наука, 1978. 232 с.
3. Болт Б.А. Землетрясения. М.: Мир, 1981. 256 с.
4. Землетрясения в СССР. М.: Наука, 1990. 323 с.
5. Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений М.: Наука, 1993. 312 с.
6. Моги К. Предсказание землетрясений. М.: Мир, 1988. 382 с.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

А.А. ХАЛАФЛЫ

РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена проблеме изучения напряженного состояния Земли и дается обобщающий ответ по этой проблеме. Кроме того, представлен краткий обзор обобщающих материалов причины возникновения землетрясения и его прогнозирования. Все это было объяснено на основе теории тектоники плит.

THE INTENSE CONDITION OF EARTH CRUST, REASONS OF OCCURRENCE OF EARTHQUAKE AND ITS FORECASTING

A.A.KHALAPHLY

SUMMARY

Given clause is devoted to a problem of study of the intense condition of the Earth and is given the summary answer on this problem. Besides the brief review of generalizing materials of the reason of occurrence of earthquake and its forecasting is submitted. All this was explained on the basis of the theory of tectonic plates.